

NIBIO VEILEDER

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SENTRAL FKB PROGRAMVARE WINMAP

Kokebok versjon 2018-10-15



VERSJON 2018-10-15

HVA ER ENDRET FRA FORRIGE VERSJON (2018-01-15)?

- **Kapittel 1 Oppsummering** Endret kapittelnavn fra Sammendrag til Oppsummering.
- **Kapittel 2.2 Velg ajourholdsmetode** Oppdatert (forbedret) tekst.
- **Kapittel 2.3 Bruk riktig versjon av WinMap** Beskrivelse av hvilke versjoner av WinMap-moduler som skal benyttes.
- **Kapittel 7. 6 Produkt og Versjon** Nytt kapittel med beskrivelse av egenskapene Produkt og Versjon. Produkt og versjon kan gi feilmelding ved tilbakelagring til Sentral FKB sjøl om egenskapene ikke er obligatoriske i AR5.
- Rettet småfeil / skrivefeil i flere kapittel



INNHOLD:

1.	OPPS	UMMERING	5
2.	GJØR	FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD	6
	2.1.	SE DOKUMENTASJON OM AR5	6
	2.2.	VELG AJOURHOLDSMETODE	6
	2.3.	BRUK RIKTIG VERSJON AV WINMAP	7
3.	LAG I	PROSJEKT FOR AR5-AJOURHOLD	7
	3.1.	START ET NYTT GEOPROSJEKT	7
	3.2.	SETT INNSTILLINGER	8
	3.3.	LAG AR5 DATAFORBINDELSE	9
	3.3.1	. For kommuner som forvalter AR5 i Access	9
	3.3.2	. For kommuner som forvalter AR5 i Qracle eller MS SQL Server	
	3.4.	IMPORTER AR5 FRA SOSI TIL AR5 DATAFORBINDELSE	
	3.5.	TA INN ANDRE KARTDATA	13
	3.6.	TEGN KART	15
	3.6.1	. Tegn AR5 fra tegnforklaring	15
	3.6.2	. Tegn eiendomskart og andre kartdata	17
	3.6.3	. Tegn opp ortofoto	17
	3.6.4	. Ordne tegnforklaring	
	3.7.	LAGRE PROSJEKT	19
	3.8.	KONTROLLER AR5 FØR REDIGERING STARTER	19
4.	REDI	GER AR5	20
	4.1.	ТА ВАСКИР	20
	4.2.	SLIK REDIGERER DU EGENSKAPER	21
	4.2.1	. Egenskaper for AR5grense	21
	4.2.2	. Egenskaper for AR5flate	22
	4.3.	SLIK REDIGERER DU GEOMETRI	
	4.3.1	. Redigitaliser AR5grenser	
	4.3.2	. Dann flater på nytt	27



	4.3.3	Lag og slett AR5flater
5.	SJEKI	K, RETT OG EKSPORTER DATA
5	5.1.	SJEKK OG RETT GEOMETRI, TOPOLOGI OG FLATER
5	5.2.	FLYTT REPRESENTASJONSPUNKT TIL RIKTIG FLATE
5	5.3.	SJEKK OG RETT EGENSKAPER
5	5.4.	EKSPORTER TIL SOSI
5	5.5.	SJEKK SOSI-FIL I SOSI-KONTROLL
6.	VEDL	.EGG - EGENSKAPSKODER I AR5 46
e	5.1.	KLASSIFIKASJON AV AR5GRENSER
e	5.2.	KLASSIFIKASJON AV AR5FLATER
	6.2.1	. AR5 – Egenskaper
	6.2.2	AR5 – Lovlige kombinasjoner
7.	VEDL	.EGG - METADATA
7	7.1.	KVALITET 50
7	7.2.	DATO
7	7.3.	OPPHAV
7	7.4.	IDENT
7	7.5.	INFORMASJON
8.	VEDL	.EGG - TEGNEREGLER
8	3.1.	TEGNEREGLER FOR AR5-AJOURHOLD
ε	3.2.	TEGNEREGLER FOR GRUPPE OBS



1. OPPSUMMERING

Kapittel 3-5:

- Sett innstillinger i WinMap tilpasset frakoblet ajourhold.
- Få kopi av original AR5-kommunebase i 4.6-versjon fra Fylkeskartkontoret.
- Importer AR5-basen fra SOSI til WinMap-format (Access, Oracle eller MS SQL Server).
- Lag WinMap-prosjekt med bakgrunnsdata tilpasset AR5.
- Rediger AR5 ved hjelp av manus.
- **Sjekk og rett det som er redigert.** Sjekk topologi og flater. Sjekk og rett egenskapskombinasjoner med *AR5-Kommandoen*.
- Eksporter fra WinMap til SOSI.
- Sjekk SOSI-basen i SOSI-kontroll.
- Send SOSI-basen til Fylkeskartkontoret ved avtalt tidspunkt.



2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD

2.1. Se dokumentasjon om AR5

Kokeboka beskriver ajourhold av AR5 i en base frakoblet Sentral FKB.

Ajourholdet skjer iht. gjeldene AR5 klassifikasjonssystem og FKB-AR5 produktspesifikasjon.

Se dokumentasjon på internett:

<u>AR5 klassifikasjonssystem</u> <u>FKB-AR5 produktspesifikasjon</u> <u>AR5 – detaljert arealressurskart</u> <u>Kokebok</u> Kokeboka oppdateres i «rykk og napp», ofte flere ganger i året. Versjon er angitt som dato (år-måned-dag) på framsida.

2.2. Velg ajourholdsmetode

Landsdekkende original av AR5 ligger i Sentral FKB.

Kommuner som har innført Sentral FKB, skal oppdatere AR5 direkte i den sentrale basen. Per 15.10.2018 har ca. 300 kommuner innført Sentral FKB.

Kommuner som ikke har innført Sentral FKB, skal oppdatere AR5 i en kommunedekkende kopibase som er frakoblet Sentral FKB.

Frakoblet ajourhold skjer i en kopi av originalen i Sentral FKB.

Kartverket klipper ut AR5 fra Sentral FKB med aktuelt kommunepolygon med buffer på 100 m og leverer kommunebasen til kommunen på SOSI-format. Kommunen konverterer basen fra SOSI til WinMap-format (Access, Oracle, MS SQL Server) og starter ajourhold. Kommunen leverer oppdaterte data på SOSI-format til Kartverket på bestemte tidspunkt iht. FDV-avtalen. Endringene overføres til Sentral FKB av NIBIO.

Frakoblet ajourhold er beskrevet i denne kokeboka.

Sentralt ajourhold skjer direkte i originalen i Sentral FKB.

WinMap har egen verktøylinje med kommandoer som håndterer uttrekk, redigering og tilbakelagring av endringer. Når kommunen har gjort endringer i Sentral FKB, vil endringene straks synkroniseres tilbake til kommunens AR5-kopi. Kopi-basen benyttes som bakgrunnskart til AR5-ajorhold og ellers i kommunens kartløsninger på web osv. Sentralt ajourhold er beskrevet i egen kokebok,

«Ajourhold av AR5 i Sentral FKB».



2.3. Bruk riktig versjon av WinMap

Ar5 må oppdateres i nyeste versjon av WinMap og nyeste versjoner av tilleggsmoduler. Per 15.10.2018.

Hovedmodul: ISY WinMap 2017

Tilleggsmodul: ISY WinMap kommandoer versjon 17.003.005 for ISY WinMap 2017

3. LAG PROSJEKT FOR AR5-AJOURHOLD

3.1. Start et nytt GeoProsjekt

Start WinMap og start nytt *GeoProsjekt* ved å taste Ctrl + N.

Velg GeoProsjekt-mal i samme koordinatsystem som koordinatsystemet til AR5-basen. Bruk av annet koordinatsystem kan gi tregere opptegning av kart og kan gi redusert nøyaktighet.

 $Malene\ ligger\ van ligvis\ i\ mappe\ \ Geomedia\ Professional\ \ Templates\ \ Geowork spaces.$

Kommuner i Sør-Norge: Kommuner i Nordland og Troms: Kommuner i Finnmark: UTM-sone 32 (mal Euref32) UTM-sone 33 (mal Euref33) UTM-sone 35 (mal Euref35)

👼 Ny				×
Søk i:	\mu GeoWorkspaces	•	← 🗈 📸 🖛	
Ca.	Navn	*	Dato endret	Туре 🔺
Nh lin ha dat	💷 EUREF32		31.05.2006 16:05	Hexage
Nylig brukt	🔤 EUREF33		31.05.2006 16:06	Hexage
	💷 EUREF34	•	31.05.2006 16:07	Hexage
Skrivebord	💷 EUREF35		14.04.2015 15:05	Hexagi ≡
<u> </u>	MavngitteStiler		12.07.2010 13:00	Hexage
	👼 NavngitteStiler_skjer	mkartografi	27.10.2014 15:41	Hexage
Biblioteker	💁 NavngitteStiler_skjer	mkartografi_målestokkt	27.10.2014 15:44	Hexage
	🔤 NGO1		31.05.2006 15:52	Hexage
Determedia	🔤 NGO2		31.05.2006 15:56	Hexagi
Datamaskin	🔤 NGO3		31.05.2006 15:55	Hexagi
	🔤 NGO4		31.05.2006 15:57	Hexagi
Nettverk	MGO5		31.05.2006 15:58	Hexagi
	Gm NGO6		31.05.2006 15:59	Hexad
	Filnavn: EUREF	-32		Ny
	Filtype: GeoPro	osjekt maler (*.gwt)	-	Avbryt
Åpne som: 🔎	Dokument C Mal			



3.2. Sett innstillinger

Velg *Alternativer* fra verktøyknapp (helt øverst til venstre i WinMap-skjermvindu).

Fra Alternativer: Velg fane Plassering og redigering.

Hak av for Oppretthold sammenheng og Bryt alle objekttyper når det snappes.

Fjern hake for Legg til tegnforklaringslinjer automatisk.

Hak av for Kopier egenskaper fra forrige objekt.

Hak av for Vis egenskapsdialog for nye objekter.

Hak av for Bruk eksisterende geometri ved digitalisering.

Legg inn et relativt stort antall angreoperasjoner (20).

Alternativer	x
Generelt Kartvisning SmartLocate Filplasseringer Plassering og redigering Preser	ntasjon
Del bue ved interetting av	Avstand:
	1 m ▼ D <u>e</u> lta: 10 m ▼
Ved plassering, bruk standard høydeverdi istedenfor høyden ved snap-punkt egg til tegnforklaringslinjer automatisk	Angre Begrens angreoperasjoner
Vis egenskapsdialog for nye objekt	Standard <u>h</u> øydeverdi
Eksempel	Standard retningstype
	Standard retningstype



Når innstillingene er satt vil 4 verktøyknapper bli aktive (får oransje ramme).

- Oppretthold sammenheng
- Bryt linjeobjekter 🜉
- Vis egenskapsdialog for nye objekter
- Bruk eksisterende geometri ved digitalisering 🌄

Knappene ligger i meny *Vektor,* men bør kopieres inn i meny *Hurtigtilgang* eller *Min arbeidsgang* for å være lett tilgjengelig.

Oppretthold sammenheng og *Bryt linjeobjekter* MÅ alltid være aktive. Knappene *Vis egenskapsdialog* og *Bruk eksisterende geometri* bør generelt være aktive, men i enkelte tilfeller er det likevel best at de er slått av.

For eksempel må verktøyknapp *Bruk eksisterende geometri* være avslått når ny grense IKKE skal følge ei eksisterende.

3.3. Lag AR5 dataforbindelse

3.3.1. For kommuner som forvalter AR5 i Access

Ta utgangspunkt i en AR5-malbase for produktspesifikasjon FKB-AR5 versjon 4.6 som følger med ISY WinMap kommandoer.

Malbasen inneholder AR5-kodeliste (plukkliste) og regler for egenskapsbruk iht. spesifikasjonen og gir derfor et sikkert og enkelt digitaliseringsarbeid.

Lag AR5-base fra malbase vha. veiviser:

Start veiviseren, kommando WinMap – Lag ny FKB-database ut fra en malbase.

 Image: Lag ny FKB kartbase ut fra en malbase

 Velg FKB-versjon

 FKB402

 FKB45

 FKB46

 FKB spesifiserer en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet i et område. FKB består av vektordata. FKB-datasettene etableres og forvaltes gjennom Geovekstsamarbeidet, men benyttest også av etater utenfor Geovekst.

 Forrige

 Neste >
 Lukk

Velg FKB-versjon *FKB46* og klikk *Neste*.



Svar Ja og klikk Neste.



Velg AR5 og trykk Neste.



Velg aktuelt koordinatsystem og klikk Neste.



Gi basenavn og plassering og klikk Neste.

NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

🖳 Lag ny FKB kartbase ut fra en malbase	? <mark>×</mark>
Anni alegorian an anna fil Anna EKB hanna	
Angi plassering og navn til Access FKB-basen	
C:\FKB-AR5\1151_AR5.mdb	Bla
	< Forrige Neste > Lukk

Kokebok for WinMap – Frakoblet ajourhold - Versjon 2018-10-15

Svar Ja og avslutt veiviseren med Lukk.

🖳 Lag ny FKB kartbase ut fra en malbase	Lag ny FKB kartbase ut fra en malbase
Ny FKB-database er opprettet Databasen er lagret her: C:\FKB-AR5\1151_AR5.mdb	Ønsker du å koble til denne dataforbindelsen?
Opprettet fra malbase: AR5_45_FKB46_UTM32_MedPåkrevdeEgenskaper-Malbase.mdb	Ja Nei
< Forrige Fe	rdig Lukk

3.3.2. For kommuner som forvalter AR5 i Qracle eller MS SQL Server

Rutinene for å opprette ny datakilde / dataforbindelse er ikke de samme for Oracle/MS SQL Server som for Access.

Før import av AR5-original fra SOSI til Oracle eller SQL Server, må databasen være iht. produktspesifikasjon FKB-AR5 4.6.

Kontakt NOIS for å få hjelp!

3.4. Importer AR5 fra SOSI til AR5 dataforbindelse

Gå til meny *WinMap - Import*. Velg AR5 SOSI-fil ved knapp *Velg filer*. Sjekk klassefil ved knapp*, Endre klassefil*.

Import SOSI-filer		ଃ <mark>×</mark>
Dataforbindelse	•	
Valgte filer:		
Filnavn	Klassedefinisjonsfil	Velg filer
		Slett filer fra liste
		Endre klassefil
		Avansert >>



Klassefila må være for produktspesifikasjon 4.6.

Hvis det er valgt feil klassefil må fil *Klasser-4.6FKB.txt* hentes inn manuelt. (Utvalgsfil er valgfri).

Ved lokal installasjon ligger riktig klassefil på

C:\Program Files (x86)\Common Files\GMSOSI\DEF\SOSI45_FKB46.

	Endre klassedefinisjonsfil
\langle	SOSI fil: C:\FKB-AR5\1151_AR5.SOS Klassedefinisjonsfil: s:\GMSOSI\DEF\SOSI45_FKB46\Klasser-4.6FKB.txt Velg
	m Files (x86)\Common Files\GMSDSI\DEF\Utvalg.txt Velg

Etter å ha valgt SOSI-fil og sjekket(valgt) klassefil, startes SOSI-import med knapp OK.

Import SOSI-filer		8 ×
Dataforbindelse		
Access AR5	-	
Valgte filer:		
Filnavn	Klassedefinisjonsfil	Velg filer
C:\FKB-AR5\AR5.SOS	C:\Program Files (x86)\Common F	Files\GMSOSI\DEF\S Slett filer fra liste
		Endre klassefil
		Avansert >>
		ок

Nb! Kommer feilmelding *"Lagring feilet"*, må importen avbrytes. Trykk *Nei* og avslutt. Ta kontakt med NIBIO for å få avklart problemet. Kanskje må kommunen få tilsendt en ny base?

Hvis du fortsetter importen («Ja»), vil resultatet bli en ufullstendig AR5-base.

SOSI Import
Lagring feilet 'select * from ArealressursGrense' Post nr:0 ID=-446 0-0:. Ønsker du å fortsette ? Ja Nei
Ja Nei



3.5. Ta inn andre kartdata

Lag dataforbindelser til andre kartdata

Velg meny Datakilde – Ny dataforbindelse.

Lag dataforbindelse til:

- Lesetilgang til eiendomskart (lokal Matrikkel). Det er en fordel å ha eiendomskart i prosjektet for å kunne søke opp gnr/bnr.
- Lesetilgang til andre FKB-baser etter behov (eks. veg, vann, bygninger, plan og tiltaksbase osv). Nye FKB-data kan være godt oppdateringsgrunnlag.
- Lesetilgang til Ortofoto Kommunen bør ha nyeste ortofoto i prosjektet som oppdateringsgrunnlag. Ortofoto kan enten tas inn fra lokale ortofoto-filer eller som wms fra Norge i bilder.
- Lesetilgang til markslag i Økonomisk kartverk
 Markslag som ble kartlagt i felt i Økonomisk kartverk (ca. 1960 1990), kan være til hjelp for å rette opp feil i AR5. I deler av landet var førstekartlegginga av markslag svært god og kan fortsatt være relevant.

Førstegangsutgivelsen av Økonomisk kartverk kan tas inn som WMS. URL-adressa er <u>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.n5raster2.</u> **Nb!** Husk at Øk raster eies av Geovekst og krever «passord» (godkjent IP-adresse).

Se detaljer i dokument Manuskart, kapittel *2.2. Skrive ut manuskart fra WinMap.* Manuskart lastes ned herfra:

 $\label{eq:https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&loca$

• WMS som viser mulig oppdateringsbehov av AR5

Wms'en påviser fulldyrka og overflatedyrka jord i AR5 med mulig oppdateringsbehov. Arealene vises som blå punkt i liten målestokk og som flater med blått omriss i stor målestokk.

URL-adressa er http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/ar5oppdateringsbehov?

Wms'en oppdateres en gang i året, fortrinnsvis om høsten.

Les informasjon om WMS'en her:

 $\label{eq:https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true$



Eksempel. I liten målestokk tegner Wms'en punkt.



Eksempel. I stor målestokk tegner Wms'en flateomriss.

WMS Hent objektinfo	anodaterinashehov
Tegnforkl.linje/lag: Oppdateringsbeh	ov_AR5_flate (Oppdateringsbehov_AR5_f)
Oppdateringsbehov AR5	
Areal (dekar)	2.0
Kilde i Arealbrukskartet (SSB)	Sammensatt av Ar5-figur og FKB-Eiendom med bygninger fra Matrikkelen/FKB-bygning
Arealtype i AR5	Fulldyrka jord
Dato for analyse	28.11.2016



3.6. Tegn kart

3.6.1. Tegn AR5 fra tegnforklaring

Tegn AR5 med NIBIO's tegnforklaring for ajourhold av AR5. Denne ligger i ei bibliotekfil i Access-format. Per juni 2017 er gjeldene bibliotek *Ar5_Bibliotek_Ajourhold_20170601.mdb*.

Ved behov vil det komme nytt bibliotek angitt med ny dato i filnavnet.

NIBIO's AR5-bibliotek følger med WinMap-installasjonen. *M*en *v*ær obs på at dette ikke alltid er det nyeste biblioteket da revisjon av WinMap og tegneregler ikke er synkronisert.

Nb!

Når kartmålestokken er 1:2 500 og større skal tegnforklaringa tegne AR5-symboler i alle flater. Symbolene er definert som egen skrifttype (font) og må installeres som en ordinær font uavhengig av WinMap. Blir symbolene tegna feil, skyldes dette enten at fonten ikke er riktig installert eller at den er en gammel versjon.

Nyeste versjon av tegnforklaringsbibliotek og font lastes ned herfra: <u>https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true</u>

Nytt bibliotek som er lastet ned, bør kopieres til installasjonskatalogen for ISY WinMap kommandoer. Dette gjør at det blir enklere å bruke bibliotekveiviseren i WinMap.

Ved lokal installasjon på pc kopieres biblioteket hit: C:\Program Files (x86)\NOIS\ISY WinMap\Kommandoer\Libraries\SOSI45_FKB46

Tegnforklaringa fra AR5-biblioteket hentes inn i Geo
Prosjektet fra meny WinMap - Tegnfra bibliotek. Klikk på Neste.





Velg datakilden som inneholder AR5 og klikk på Neste.

Tegn fra bibliotek	8 ×
Velg datakilde du ønsker å tegne ut:	
Access ARS	
< Forri	ge Neste > Lukk

Velg Ar5-bibliotek og klikk på Neste.

Tegn fra bibliotek	? ×
Velg bibliotek som skal brukes for uttegning: 	
Bibliotek_FKB46-Tiltak.mdb Bibliotek_FKB46-TraktorvenSti mdb	Bla
Vis GeoMedia bibliotek fra: C:\GeoWorkspaces\	
< Forrige Ne	ste > Lukk

Velg tegnforklaring *AR5 Ajourhold* og klikk på *Tegn ut*. Når kartet er tegnet: Avslutt dialog med *Lukk*.

🕀 Tegn fra bibliotek	? 🔀
Velg tegnforklaring:	
AR5 Ajourhold	
	THE
🗖 Legg til istendenfor å skrive over tegnforklaring	
Biblioteksdata er kopiert til geoprosjektet. Velg tegnforklaring og klikk Tegn ut for å tegne. Klikk Lukk for å avslutte uten tegning	
Start på nytt	egn ut Lukk



3.6.2. Tegn eiendomskart og andre kartdata

Velg meny Hjem - Tegnforklaringer – Legg til tegnforklaringslinjer.

Eksempel: Opptegning av eiendomskart. Det er nok å tegne objekttype Eiendomsteig.



3.6.3. Tegn opp ortofoto

Velg meny *WinMap – Sett inn raster*.

Hent inn filer med knapp Velg filer.

Det er mest effektivt å benytte ortofoto-filer i *Tiled TIFF* format (eventuelt ECW eller MrSid). *Tiled Tiff* gir svært få filer og leses raskt inn. Kartverket leverer "tilede" filer.

Alternativt kan ortofoto hentes som wms fra *Norge i bilder*. Husk at wms-en krever «passord» (godkjent IP-adresse fra Norge digitalt).

Eksempel. Her skal mange ortofotofiler legges inn. Bildefilene er på jpg-format, og hver bildefil har en SOSI-fil med koordinatreferanse. Benytter kommandoen *WinMap – Sett inn raster*. Ortofotofilene legges inn i en egen (tom) Access dataforbindelse som er opprettet på forhånd. Bildene skal kun vises i målestokk mindre enn 1:30 000 (Målestokkavhengig visning).

🖣 Last inn SOSI rasterfiler	
<u>D</u> ataforbindelse	Caracteric Share
Ortofoto 💌	Geografisk filter
Tittel	C Altitution
Valgte filer:	
D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000cm\009_008.S(Velg <u>f</u> iler
D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000em\001_007.5(D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000em\001_008.5(D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000em\002_005.5(<u>S</u> lett filer fra liste
D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000cm\002_006.S(D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000cm\002_007.S(ОК
D:\AR5_WinMAp\1111\ortofoto\1000cm\002_008.S(
	Avbryt
Manadia standars () (), (a. Martial ()a.).	
Koordinaisystemini (Kun for Mitsid-hier).	Vela
,	
🔽 Målestokkavhengig visning	🔽 Lokaliserbar
Min 30000 Maks 10000000	
Sort/Hvitt raster	rge

3.6.4. Ordne tegnforklaring

Generelt:

Pass på at dataforbindelsene ligger i riktig rekkefølge i tegnforklaring – fane *Visningsrekkefølge*; *Punkt* øverst, deretter *Linjer*, så *Flater* og *Bilder* nederst.

AR5 skal redigeres og må derfor være en dataforbindelse med skrivetilgang. De andre forbindelsene trenger bare lesetilgang.

Tegnforklaringslinjer med AR5-objekter som skal redigeres, må være aktive. (A) Alle flater (6564)

Pek på aktuell linje i tegnforklaringa, høyreklikk og velg Aktivt av.

Med bruk av tegnforklaringa tilpasset AR5-ajourhold:

Objektene i AR5 tegnes automatisk opp i riktig rekkefølge og er fordelt i forskjellige grupper. Det er benyttet målestokkavhengig visning (*Vis i målestokk)*.

I liten målestokk (< 1:15. 000) er det kun omriss av flatene som tegnes. I større målestokker tegnes også grensene.

Eksempel fane Visningsrekkefølge



Eksempel fane Grupper



Se mer om tegnereglene i kapittel 8 Vedlegg - Tegneregler.



3.7. Lagre prosjekt

Etter å ha tatt inn data og ordnet tegnforklaring, lagres oppsettet i et eget GeoProsjekt som benyttes videre i AR5-ajourholdet.

- 🔳 🔻

Velg *Lagre som* fra verktøyknapp

(helt øverst til venstre i WinMap-skjermvindu).

3.8. Kontroller AR5 før redigering starter

Etter at original AR5 SOSI-fil er importert til WinMap, er det lurt å sjekke om import- og eksportrutinene til og fra SOSI har fungert slik de skal.

Gjør dette:

- Eksporter AR5 fra WinMap til SOSI. Se eksport til SOSI i kapittel 5.4.
- Kjør SOSI-kontroll på eksportert SOSI-fil. Se SOSI-kontroll i kapittel 5.5.
- Kjør SOSI-kontroll på original AR5 SOSI-fil mottatt fra Kartverket.
- Sammenlign rapportene fra de to SOSI-kontrollene.
- Hvis det er forskjell betyr det at det har «skjedd noe» med dataene til eller fra WinMap. Ta kontakt med NIBIO hvis forskjellene ikke kan forklares.



4. REDIGER AR5

For å redigere AR5 må du ha et grunnlag eller manus som viser hva som skal endres. Grunnlaget kan for eksempel være nye flybilder/ortofoto, digitale kartdata som for eksempel GPS-målinger, oppdaterte FKB-kartbaser og *Manuskart*.

Manuskart-metoden baserer seg på befaring i felt og er beskrevet i egen veileder som du finner her: <u>https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-</u> <u>ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true</u>

Nb! Alle eksempler og skjermdump i kapitlet er henta fra ajourhold med bruk av Accessmalbase for produktspesifikasjon *FKB-AR5 4.6*.

4.1. Ta backup

Det bør tas backup av kartbasen med jevne mellomrom i tillegg til kommunens ordinære backup-rutiner. Spesielt er det viktig å kjøre backup før store operasjoner mot hele basen.

Ligger AR5 i en Access-base er dette enkelt. Bruk utforsker å ta vanlig kopi av Access-fila. Ligger AR5 i Oracle / SQL Server må dette gjøres på en annen måte. Sjekk hvordan dette kan gjøres med database-ansvarlig.



4.2. Slik redigerer du egenskaper

Egenskaper legges inn på AR5grenser og AR5flater i egen operasjon eller som en del av digitaliseringa av nye objekt.

I tillegg til de spesifikke AR5-egenskapene skal både grenser og flater ha generelle egenskaper, såkalte metadata.

4.2.1. Egenskaper for AR5grense

Pek på aktuell AR5grense og velg deretter *Utvalgsegenskaper* fra "høyreklikk-menyen". Rediger etter behov alle påkrevde egenskaper.

For egenskaper du skal endre: Klikk på aktuell *pilknapp* i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista.

Egenskapsdialog: Alle påkrevde egenskaper har rød, utheva (fet) skrift. ARAVGRTYPE er *AR5-egenskap*. Resten er metadata.

Nb!

• IDENT (Navnerom og Lokalid) er påkrevd egenskap som ordnes automatisk av WinMap.

Synbarhet er ikke utheva, men skal likevel være påkrevd egenskap. Dette er en feil som vil bli rettet i ny versjon av spesifikasjonen av AR5!

• Produkt og Versjon var obligoriske egenskaper i produktspesifikasjon 4.5, men er valgfrie i 4.6.

Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7.

Eks	empel:		
-	ArealressursGrense Sikker Ko	omm egenskaper	×
Ge	nerelt Egenskaper		
	Navn	Verdi	
	ID	18308	
	NAVNEROM	http://data.geonorge.no/SFKB/FKB-AR5/so	
	VERSJONID	2016-11-03 07:47:06.430000	
	MÅLEMETODE	45: Digitalisert på skjerm fra ortofoto 🛛 🗸 🔻	
	NØYAKTIGHET	200	
	SYNBARHET	0: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget	
	OMRÂDEID		=
	ORIGINALDATAVERT		
	KOPIDATO		
	PRODUKT	FKB-AR5	
	VERSJON	4.5 20140301	
	UNDERVERSJON		
	ARAVGRTYPE	4206: ArealressursGrense	
	VERIFISERINGSDATO	02.07.2010	
1	DATAFANGSTDATO	02.07.2010	sjon 2018-10-15
E	OPPDATERINGSDATO	03.11.2016 07:47	
	OPPHAV	0520	-
	1		A CONTRACT OF A

Når en påkrevd egenskap mangler, kommer det feilmelding.

Eksempel:

GeoMedia Desktop	
Feltet ArealressursGrense.NØYAKTIGHET kan Null-verdi fordi Required-egenskapen for felt en verdi i feltet.	ikke inneholde en et er satt til True. Skriv inn
	GeoMedia Desktop
	Feltet ArealressursGrense.OPPHAV kan ikke inneholde en Null-verdi fordi Required-egenskapen for feltet er satt til True. Skriv inn en verdi i feltet.

4.2.2. Egenskaper for AR5flate

Pek på aktuell AR5flate og velg deretter *Utvalgsegenskaper* fra "høyreklikk-menyen". Rediger etter behov alle påkrevde egenskaper.

For egenskaper du skal endre:

Klikk på aktuell *pilknapp* 🗾 i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista.

Egenskapsdialog:

Alle påkrevde egenskaper har rød, utheva (fet) skrift.

ARKARTSTD, ARTYPE, ARTRESLAG, ARSKOGBON og ARGRUNNF er
 AR5-egenskaper. Resten er metadata.

Nb!

- IDENT (Navnerom og Lokalid) er påkrevd egenskap som ordnes automatisk av WinMap.
- Synbarhet er ikke utheva, men skal likevel være påkrevd egenskap. Dette er en feil som vil bli rettet i ny versjon av spesifikasjonen av AR5!
- NØYAKTIGHET er påkrevd egenskap. Alle flater skal ha verdi «1» sjøl om det ikke er logisk å ha nøyaktighet på klassifisering av AR5flater.
- Produkt og Versjon var obligoriske egenskaper i produktspesifikasjon 4.5, men er valgfrie i 4.

Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7.



Eksempel:

ArealressursFlate egenskape	er ? Z
Generelt Egenskaper	
Navn	Verdi
ID	7672
NAVNEROM	http://data.geonorge.no/SFKB/FKB-AR5/so
VERSJONID	2016-11-03 07:47:06.430000
MÂLEMETODE	45: Digitalisert på skjerm fra ortofoto 🛛 🔹 💌
NØYAKTIGHET	1
SYNBARHET	0: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
OMRÂDEID	
ORIGINALDATAVERT	
KOPIDATO	
PRODUKT	FKB-AR5
VERSJON	4.5 20140301
UNDERVERSJON	
ARTYPE	21: Fulldyrka jord
ARTRESLAG	98: Ikke relevant
ARSKOGBON	98: Ikke relevant
ARGRUNNF	44: Jorddekt
ARKARTSTD	AR5: AR5
VERIFISERINGSDATO	29.04.2012
DATAFANGSTDATO	13.06.2004
OPPDATERINGSDATO	03.11.2016 07:47
OPPHAV	NIBIO

Når påkrevd egenskap mangler eller har ulovlig verdi, kommer det feilmelding.





Slik redigerer du geometri 4.3.

Endre/slette eksisterende grenser og flater eller etablere nye.

Generelt prinsipp

Når et areal i terrenget er utvidet med samme markslag, for eksempel ved at et fulldyrka areal er utvidet ved nydyrking, bør du la utvidelsen bli en egen uavhengig flate i AR5-kartet. Dette vil føre til at to naboflater får samme markslag, men det er en viktig opplysning til senere å vite *hvem* som har gjort endringa samt *når* endringa er gjort.

Sammenslåing gjøres eventuelt av NIBIO ved et senere periodisk ajourhold.

Nb! Ved «små» endringer som har preg av å være grensejusteringer, trenger du ikke å beholde gamle grenser og lage egne, uavhengige flater.

Eksempel «stor» utvidelse som bør blir en egen flate i AR5. Her er det nydyrket inntil et eksisterende fulldyrka areal.







Ar5 ser slik ut etter oppdatering:







Hvilken kommando du skal benytte er avhengig av hva du skal gjøre.

Ved mindre justeringer av grenser trenger du ikke lage nye flater. Bruk kommandoene *Redigitaliser* (kapittel 4.3.1) eller *Dann flater på nytt* (kapittel 4.3.2).

Bruk kommandoen *Splitt* når du skal lage nye flater, og kommandoen *Slå sammen* når flater skal slettes. (kapittel 4.3.3).

Disse to kommandoene kan brukes i kombinasjon med *Redigitaliser* og *Dann flater på nytt*.

Verktøyknapper som må være PÅ (aktiv) under all redigering.

- Oppretthold sammenheng
- Bryt linjeobjekter 🚇

Verktøyknapper som slås AV og PÅ etter behov

- Vis egenskapsdialog for nye objekter
- Bruk eksisterende geometri ved digitalisering



4.3.1. Redigitaliser AR5grenser

Formål:

Til mindre justeringer (flytting) av koordinater i ei AR5grense. Så lenge *Oppretthold sammenheng* er aktiv, vil flategeometrien automatisk endres når grensa justeres. Kommandoen kan IKKE flytte knutepunkt. Bruk derfor kommando *Dann flater på nytt* når hele grensa med knutepunkt (start- og endepunkt) skal flyttes.

Gjør dette:

Splitt AR5grensa slik at en den delen av grensa som er feil, blir ei egen, uavhengig grense. Delen som fortsatt er riktig, skal få ligge urørt med sine opprinnelige egenskaper.

Merk først AR5grensa som skal splittes, velger deretter meny *Vektor – Splitt*. Velger så splittemodus *Splitt ved punkt* eller *Splitt ved polylinje*.



Pek på et knekkpunkt i AR5grensa eller digitaliserer splittelinje over AR5grensa.

Nb! Ikke splitt mer enn nødvendig. Unngå for mange korte linjebiter.

Merk AR5grensa som skal redigeres.

Bruk kommando *Redigitaliser* fra meny *Vektor - Rediger*. Pek på startpunkt og sluttpunkt og digitaliser nye punkt i mellom. Vær sikker på at startpunkt og sluttpunkt er riktig - sjekk om det er de riktige snappekommandoene som er aktive.

Avslutt digitalisering med «dobbelklikk» eller høyreklikk - Avslutt objekt.

Når verktøyknapp Oppretthold sammenheng er aktiv, vil flateomrisset oppdateres automatisk.

Eksempel:

Her ligger eksisterende AR5grense (grønn) langt inne på fulldyrka areal. Hele grensa er her feil, men start- og endepunkt er riktig. Kommandoen *Redigitaliser* kan derfor benyttes, og det er ikke behov for å splitte grensa i en «riktig» og «feil» del.

Ny AR5grense (blå) digitaliseres fra startpunkt i sør til endepunkt i nord langs jordekanten som er synlig i ortofotoet.

Husk å endre påkrevde egenskaper på grensa som er justert. Egenskapene i flatene som er påvirket av grensejusteringene, skal generelt ikke endres.

Se redigering av egenskaper for grenser i kapittel 4.2.1.





4.3.2. Dann flater på nytt

Formål:

Til justeringer av AR5grenser og til reetablering av eksisterende flater. *Dann flater på nytt* er også en fin metode for å rette sammenhengsfeil (koordinatforskjeller) mellom grenser og flater.

Gjør dette:

Digitaliser de nye AR5grensene med objekttype *ArealressursGrense* fra meny *Vektor - Sett inn objekt*. Legg inn alle påkrevde egenskaper i egenskapsdialogen. Se kapittel 4.2.1. Egenskapene på de eksisterende grensene som det snappes til og som dermed blir splitta, skal ikke endres!

Slett gamle AR5grenser – hele grenser eller deler av grenser.

Sjekk at alle grenser er blitt splittet i knutepunkt. Splitt grenser ved behov.

Velg (merk) alle flater som skal dannes på nytt (alle flater som er endret/påvirket av grenseendringene).

Velg meny WinMap – Flate – Dann flate på nytt.

💠 Oppdater flate	Contraction of the second seco	-	? <mark>x</mark>
Du har valgt 3 objekt(er) av typen Arealro	essursFlate		
✓ Inkluder hull	Erstatt alle valgte fla	ater uten bekreftelse	
Tillat overlappende flater	Pause ved feil		
Styrefiler for topologi fra SOSI-standarden Klassefil (objektdefinisjoner):			
ram Files (x86)\Common Files\GMSOSI\DE	F\SOSI45_FKB46\Wasser	-4.6FKB.txd	
Utvalgsfil (temakoder):			
C:\Program Files (x86)\Common Files\GMS	OSI\DEF\utvalg.txt		
Avansert >>	Fortsett	Avbryt	

Angi klassefil for produktspesifikasjon FKB 4.6. Klikk *Fortsett*.

Pek i første flate og bekreft flatedanning med *Ja*. Gå til neste flate osv. Husk å danne flatene i samme rekkefølge som de ble valgt (merket).



Når alle valgte flater er nydannet, vil denne meldinga komme:



Avslutt kommandoen med OK.

Ved topologifeil i knutepunkt/skjæring vil denne meldinga komme:

En eller flere av linjene er ikke splittet i nodepunkt. Sjekk at alle linjeobjekt er splittet mot tilstøtende flater. (Med nodepunkt menes et punkt der mer enn 2 linjer møtes.) Se etter en markert grense på flaten mens denne meldingen vises.



4.3.3. Lag og slett AR5flater

Formål: Lage nye eller slette AR5flater.

<u>Lag ny flate – prinsipp:</u>

- Digitaliser ny grense som definerer ny flate.
- Lag ny flate ved å splitte eksisterende flate i to ved hjelp av grensa som er digitalisert.

Metoden kan også brukes for å danne øyer (hull) i flate.

<u>Slett flate – prinsipp:</u>

- Velg (merk) flatene som skal endres / slettes.
- Slett flater ved å slå sammen flatene til ei ny flate.

Eksempel 1 – Lag ny flate:

Grunneier har fått innvilget søknad om å omdisponere et fulldyrka areal til juletreproduksjon. Ortofoto fra 2011 viser at området allerede er tilplantet og er derfor godt grunnlag for digitalisering. Befaring i felt er derfor ikke nødvendig i dette tilfellet.

Kommunen gjør dette:

• Digitaliserer den nye AR5grensa fra ortofoto med objekttype *ArealressursGrense*, meny *Vektor* - *Sett inn objekt*.

✓ ArealressursGrense	🔹 📈 🔊 Punkt for punkt	- 🖻 🍓

Legger inn alle påkrevde egenskaper på ny grense.
 Nb! Endrer IKKE egenskaper på de eksisterende grensene som ny grensa snappes mot.





 Danner to nye AR5flater ved å splitte eksisterende AR5flate. Merker først AR5flata som skal splittes, velger deretter meny *Vektor – Splitt*. Velger så splittemodus *Splitt ved eksisterende objekt*.



Peker på den nye AR5grensa (helst ved et knekkpunkt) og fullfører splittinga ved å dobbeltklikke.

• Legger inn alle påkrevde egenskaper på flata som er blitt skog. Se kapittel 4.2.2.



AR5flate øst for ny skogflate er fortsatt fulldyrka, ingen endring i egenskaper her.



Kokebok for WinMap – Frakoblet ajourhold - Versjon 2018-10-15

Eksempel 2 – Lag ny flate: Jordbrukssjefen var på feltbefaring 10.10.2012. Et fulldyrka areal er blitt utvidet ved oppdyrking av skog. Endringene er registrert (tegnet) på et manuskart. (Det er ikke benyttet GPS for innmåling).

Kommunen gjør dette:

• Digitaliserer den nye AR5grensa fra manuskartet med objekttype *ArealressursGrense*, meny *Vektor - Sett inn objekt*.



Legger inn alle påkrevde egenskaper på ny grense. Se kapittel 4.2.1.
 Nb! Endrer IKKE egenskaper på de eksisterende grensene som ny grense snappes mot.



Her kan ortofotoet ikke brukes som grunnlag for digitalisering av grensa da oppdyrkinga ble gjort ferdig etter fotograferingstidspunktet. Kun manuskartet fra feltbefaringa viser hva som er oppdyrka.



• Danner to nye AR5flater ved å splitte eksisterende AR5flate. Merker først AR5flata som skal splittes, velger deretter meny *Vektor – Splitt*. Velger så splittemodus *Splitt ved eksisterende objekt*.



Peker på et knekkpunkt i den nye AR5grensa og fullfører splittinga ved å dobbeltklikke.

• Legger inn alle påkrevde egenskaper på flata som er blitt fulldyrka. Se kapittel 4.2.2. Gjør ingen egenskapsendringer i flata helt til høyre som fortsatt er skog.



Resultat:

Får to flater med samme markslag som ligger inntil hverandre.

Opprinnelig grense mellom flatene er beholdt. Jf. prinsippet om å beholde flater i kapittel 4.3.





Eksempel 3 – Slett flate: Kommunen skal rette en feil i AR5. Et enslig tre ute på ei fulldyrka flate er registrert som åkerholme (åpen fastmark). Det er digitalisert etter trekrona og langs skyggen i fra treet slik at arealet er blitt for stort. Enslige trær tolereres på fulldyrka! Åkerholmer skal være større enn



0,2 dekar før de skal klassifiseres om egne flater på fulldyrka.

Kommunen gjør dette:

Sletter åkerholmen ved å slå sammen åkerholmen med den fulldyrka flata (hovedflata). Sletter deretter grensa rundt åkerholmen. I slike tilfeller er det unødvendig å følge det generelle prinsippet om å beholde flater, se kapittel 4.3.

Detaljert arbeidsgang:

Merker de to flatene som skal slås sammen, ved først å klikke på den fulldyrka flata og deretter på åkerholmen samtidig som Ctrl-knappen holdes nede. Velger deretter meny Vektor – Slå sammen.

I og med at den fulldyrka flata er valgt (merket) først vil den sammenslåtte flata få egenskapene fra det fulldyrka arealet. Det er derfor ikke behov for manuelle endringer av egenskapene her.



Til slutt slettes grensa rundt åkerholmen.

Merker grensa og sletter den med «sletteknappen» 🛛 🗙 Slett i meny Vektor.



5. SJEKK, RETT OG EKSPORTER DATA

Før SOSI-eksport må basen være feilfri.

Hovedregel for retting av AR5: Rett kun feil som er oppstått i kommunens eget ajourhold!

Det kan ligge noen få feil i basen kommunen fikk fra Kartverket. Sjansen for feil er størst langs yttergrensa («klippegrensa»). Se bort fra slike feil. NIBIO retter feila når de mottar basen.

5.1. Sjekk og rett geometri, topologi og flater

«Dobbel geometri funnet» er vanlig feilmelding i SOSI-kontroll.

Ofte er denne feilmeldinga knyttet til objekttypen KantUtsnitt. Objekttypen kantUtsnitt er forbeholdt ytre avgrensning av en AR5-base. Det skal vanligvis ikke forekomme KantUtsnitt inne i basen. KantUtsnitt og dermed «dobbel geometri» inne i basen oppstår i SOSI-eksport, Feilene ligger ikke som KantUtsnitt og dobbel geometri i WinMap-basen.

Det er eksportert KantUsnitt og dermed dobbel geometri til SOSI fordi:

- AR5flater og AR5grenser i WinMap-base har ulik geometri («sammenhengsfeil») eller
- Det finnes ubrutt kryssende geometri i WinMap-base.

SOSI-eksport kompenserer for feilene ved å lage nye objekter (KantUtsntt) med riktig geometri i tillegg til de eksisterende objektene med feil. Resultat: Doble grenser i SOSI-fila.

For å finne og rette feil som har oppstått:

- Kommandoene Rett geometri Valider og rett, meny WinMap.
 Kommandoene Valider geometri og Valider Sammenheng, meny Verktøyboks.
 For bruk av kommandoene: Se løsningsbeskrivelser på nois.no eller kontakt NOIS.
- Bruk veileder og tegnforklaringsbibliotek som lastes ned fra <u>https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true</u> **Nb!** Veilederen er laget for WinMap 2015. Det er ikke sikekrt at alt fungerer i ny WinWap.

Retting kan gjøres med flere metoder. Når feilene er funnet kan flatedanningsmetoden *Dann flater på nytt* (kapittel 4.3.2) være grei å bruke for å få riktig topologi.

For å unngå at slike feil oppstår ved digitalisering: Verktøyknappene *Oppretthold sammenheng* må alltid være aktive. Se kapittel 3.2 og 4.3.

og Bryt linjeobjekter





5.2. Flytt representasjonspunkt til riktig flate

Flatedanningsmetoden *Splitt*, plasserer IKKE representasjonspunkt riktig! Rep.punkt for begge flater plasseres på samme sted, dvs. ett av rep.punkta blir liggende utafor sjølve flata.

Nb! Markslagssymbolene) i flatene tegnes IKKE på samme sted som rep.punkt. Rep.punkt kan være feil plassert sjøl om symbolene er tegnet på riktig sted.

For å tegne rep.punkt, velg kommando *Legg til tegnforklaringslinjer* fra verktøyboks *Tegnforklaringer* i meny *Hjem*.

Hak av for objekttype ArealressursFlate



Alle representasjonspunkt bør være riktig plassert før konvertering til SOSI!

Det ser ut for at SOSI-eksport fra WinMap versjon *2015* flytter rep.punkt til riktig flate. Men for sikkerhets skyld – Flytt rep.punkt til riktig flate før SOSI-eksport.

Flytt representasjonspunkt ved automatisk metode.

Velg meny *WinMap – Flate – Dann representasjonspunkt*.

Velg objekttype *ArealressursFlate*. Hak av for *Sekundærgeometri* og *Oppdater alle*.

Dann representasjonspunkt for	ок
Arearessurshate	Avbryt
Legg ut representasjonspunkt som	
Sparring (query)	
Sparringens navn:	
Representasjonspunkt for ArealressursFlate	
Sekundærgeometri	
Oppdater alle	
(Ikke oppdater eksisterende	
C Oppdater kun de med reppunkt utenfor	
Verdier i feltene "CenterPointN" og "CenterPointE"	
Vis representasjonspunkt i kartvindu	



5.3. Sjekk og rett egenskaper

Kommandoen *AR5* i meny WinMap, kontrollerer alle kombinasjoner av egenskapene *Arealtype*, *Treslag, Skogbonitet* og *Grunnforhold*. Kontrollen kjøres mot hele basen og er rask. Feil påvises og rettes i samme dialog.

Se mer om AR5-kombinasjoner i kapittel 6.2.2 AR5 – Lovlige kombinasjoner.

Nb! AR5-kommandoen kan også benyttes til ren egenskapsredigering. Men denne er mindre fleksibel enn standard egenskapsdialog som både kan benyttes ved redigering av eksisterende objekt og ved digitalisering av nye.

Kun standardmetoden for redigering er beskrevet i kapittel 4.2.

Kontroll av egenskapskombinasjoner:

Velg først et vilkårlig AR5-objekt i kartet, trykk deretter på AR5-kommandoen,





Velg kommando FKB versjon 4.5 og start kontrollen, Kontroll av alle AR5 objekter.

Redigering av egenskaper for AR5 objekt	? ×
FKB versjon: FKB 4.5	
Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner)	Verifiseringsdato: Datafangstdato: 01.01.1981 • 01.01.1981 •
Valg av arealressurs egenskap	Kvalitet
Arealtype: 82 Hav	Målemetode: 82 Direkte innlagt på skjerm 💌
Treslag: 98 Ikke relevant Skogbonitet: 98 Ikke relevant	Synbarhet: 0 Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
Grunnforhold: 98 lkke relevant]
Kartstandard:	Opphav:
AR5 AR5	FKB-Vann Arealressursflate C Arealressursgrense
	Kontroll av alle AR5 objekter
	Lagre Hjelp Avbryt



Start kontroll ved å trykke på Utfør kontroll.

FKB versjon: FKB 4.5 Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner) Verifiseringsdato: Valg av arealressurs egenskap 01.01.1981 Arealtype: Kvalitet B2 Hav ID Treslag: Målemetode: 98 lkke relevant IM Skogbonitet: Synbarhet: 98 lkke relevant ID Grunnforhold: Synbarhet: 98 lkke relevant ID FKB version: Opphav: FKB version: FKB-Vann	} 23	8					Redigering av egenskaper for AR5 objekt
Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner) Valg av arealressurs egenskap Arealtype: 82 Hav Treslag: 98 lkke relevant 99 lke relevant 99 lke relevant 99 lke relevant 99 lke relevant							FKB versjon: FKB 4.5
Valg av arealressurs egenskap Kvalitet ID Type Tre Bon Grunn Arealtype: 82 Hav 98 lkke relevant 98 lkke relevant 98 lkke relevant 98 lkke relevant Grunnforhold: 98 lkke relevant Grunnforhold: 98 lkke relevant FKB-Vann 						Verifiseringsdato: Datafangstdato: 01.01.1981	Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner)
Arealtype: Målemetode: 82 Hav Image: Treslag: Image: 98 lkke relevant Image: Image: Image:		on Grunn	Tre Bon	Туре	ID	Kvalitet	Valg av arealressurs egenskap
82 Hav Image: Constraint of the synthesis of the synthesyntext of the synthesis of the synthesis of the synthesis						Målemetode:	Arealtype:
Treslag: 98 lkke relevant Skogbonitet: 98 lkke relevant 98 lkke relevant Grunnforhold: 98 lkke relevant 98 lkke relevant Grunnforhold: 98 lkke relevant 98 lkke relevant Grunnforhold: 98 lkke relevant FKB-Vann						82 Direkte innlagt på skjerm 💌	82 Hav
98 lkke relevant Image: Synbarhet: 98 lke relevant Image: Synbarhet: 98 lke relevant Image: Synbarhet: 98 lke relevant Image: Synbarhet: 99							Treslag:
Skogbonitet: 98 lkke relevant Image: Synbarhet: Image: Displayed synbarhet: <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98 lkke relevant</td>							98 lkke relevant
98 lkke relevant Image: Constraint of the synthetic of the syn						Synbarhet:	Skogbonitet:
Grunnforhold: 98 lkke relevant Kartstandard: AR5 AR5 FKB-Vann						0 Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget	98 Ikke relevant
98 lkke relevant Image: Comparison of the second							Grunnforhold:
Kartstandard: Opphav: AR5 AR5							98 lkke relevant
AR5 AR5						Opphav:	Kartstandard:
						FKB-Vann	AR5 AR5
© Arealressursflate C Arealressursgrense						Arealressursflate C Arealressursgrense	
Fjern kontroll						Fjern kontroll	
Lagre Hjelp Avbryt Utfør kontroll	1	ontroll	Utfør konti		$\left(\right)$	Lagre Hjelp Avbryt	

Eventuelle kombinasjonsfeil blir vist i eget feilmeldingsvindu.

FKB versjon: FKB 4.5		
Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner)	Verifiseringsdato: Datafangstdato: 01.01.1981	
Valg av arealressurs egenskap	Kvalitet	ID Type Tre Bon Grunn
Arealtype:	Målemetode:	367 - 30 - 31 - 98 - 44 369 - 23 - 98 - 98 - 43
82 Hav	82 Direkte innlagt på skjerm 🚽	Kontrollert 860 objekter
Treslag:		Funnet 2 feil
98 lkke relevant		
Skogbonitet:	Synbarhet:	
98 Ikke relevant	0 Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget 🔍	
Grunnforhold:	,	
98 lkke relevant 💌		
Kartstandard:	Opphav:	
AR5 AR5	FKB-Vann	
	Arealressursflate C Arealressursgrense	
	Fjern kontroll	
	Lagre Hjelp Avbryt	Utfør kontroll
Kontrollen er	ferdig	Antall feil i egenskaper 2



Rett en og en feil. Velg første feil i feilmeldingsvinduet (1). Kartvinduet zoomer til aktuell flate, og egenskapene vises til venstre i dialogen (2). Rett feilen ved å gi en lovlig kombinasjon av de fire egenskapene (2). Husk å lagre endring før du går til neste feil (3).

Kjør kontrollen på nytt når alle feil er rettet. Feilmeldingsvinduet skal da være tomt.

Bon Grunn

Tre

Туре

ID

Kontrollert 4233 objekter Funnet 0 feil FKB versjon: FKB 4.5 • Datafangstdato Verifiseringsdato: Standardvalg (Gir alle lovlige kombinasjoner) 10.09.2014 -10.09.2014 • -ID Valg av arealressurs egenskap Kvalitet Type Tre Bon Grunn Arealtype: Målemetode: 23 98 81 Digitalisert fra krokering på kart 30 Skog • -Kontrollert 860 objekter 1 Funnet 2 feil Treslag: 31 Barskog • 2 Skogbonitet: Synbarhet: 0 Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget • 98 Ikke relevant • Grunnforhold: 44 Jorddekt -Opphav: AR5 AR5 • 1551 Arealressursflate C Arealressursgrense Fjern kontroll 3 Lagre Hjelp Avbryt Utfør kontroll Controllen er ferdig Antall feil i egenskaper 2 uH⊼



5.4. Eksporter til SOSI

AR5-basen skal leveres Fylkeskartkontoret på SOSI-format.

Bruk kommando *Eksport,* meny *WinMap*. Husk å gi klassefil for produktspesifikasjon FKB 4.6 (Klasser-46FKB.txt).

Utvalgsfil kan velges fritt.

Gå videre med knapp Neste >.

SOSI Eksport		<u> २</u>
Valg av styrefiler og	andre alternativ	
	Styrefiler Klasseffi (objektdefinisjoner) C:\Program Files (x86)\Common Files\GMSOS\DEF\SOSI45_F Utvalgsfil (temakoder) C:\Program Files (x86)\Common Files\GMSOS\DEF\utvalg.txt	KB46\Klasser-4.6FKB.txt
	Alternativ Slett kart fra skjermen før eksport Gridding av data med rutestørrelse: m Søk etter "ikke standard" representasjonspunkt	 Alle punktobjekter uten rotasjon Alle tekster uten rotasjon Eksporter tekster som .PUNKT
	Kopidata Sett kopidato til dagens dato Områdeid Originaldatavert	
	Identifikasjon Navnerom:	
F6 : Lagre batchfil Shift+F6 F7 : Lese batch-fil Shift+F7 L	Batchfil a v Lese navngitt batch-fi	< <u>F</u> orrige <u>N</u> este > Avbryt

Velg alle objekttypene i AR5-basen med knapp 应 og gå videre med *Neste* >.

SOSI Eksport			3 2	x
Valg av objekttyper i	GeoMedia som skal eksporteres til SOS	SI-file	n	
	Datakilde AR5 Objekttyper	*	 Legg til refererte objekttyper automatisk Valgte objekttyper AR5.ArealressursFlate AR5.ArealressursGrense AR5.ArealressursGrenseFiktiv AR5.KantUtsnitt 	



Legg inn: SOSI-versjon 4.5 SOSI-nivå 4

Produktspesifikasjon / Objektkatalog Kortnavn *FKB-AR5* Versjon **4.6**.

Gå videre med knapp Neste >.

SOSI Eksport		2 2
SOSI Eksport Rediger parametrene s	om legges ut i SOSI-hodet i starten p Administrative data Produsent Eier Kartblad-id Kommunenr	Å SOSI-fila Koordinatsystem Nord Øst Fra 6554733 215774 m Til 6599125 291376 m Origo 0 0 m System kode Enhet Enhet for høyder 22 ▼ 0,01 ▼ 0,01 ▼
	4.5 4 Produktspesifikasjon/Objektkatalog Kortnavn FKB-AR5 Versjon 4.6	Høyde ref. Dybde ref. Frisel ref.
		< <u>F</u> orrige <u>N</u> este > Avbryt



SOSI Eksport	ene som skal eksporteres	8 23
	Primærdatasett: ♥ Generell ♥ AR5	Velg alle Velg ingen
		Eksporter alt til samme SOSI fil Lag filnavn ut fra navn på primærdatasett
	, 	< <u>E</u> orrige Fullfør Avbryt

Eksporter alle primærdatasett til samme SOSI-fil. Trykk knapp *Fullfør*.

Velg mappe og gi navn på SOSI-fila som skal lages. Trykk på knapp *Lagre*.

Filnavn:	ar5_eksport
Filtype:	SOSI-filer (*.sos)
napper	Lagre



rykk OK og lagre dokumentasion av	zeksporten knapp	Lagre rapport
SOSI Eksport	choporten, knupp	? <mark>×</mark>
Operasjon:	Antall objekter eksport	ert
Lag: Alle	Punkt:	0
Filnavn: C:\FKB-AR5\AR5_eksport.sos	Sverm:	0
	Linje:	0
	Kurve:	12812
Antall objekttyper behandlet: 6	Bue:	0
Antall punkter i topologi: 30673	Sirkel:	0
Antall felles lenker funnet: 0	Flate:	4233
	Tekst:	0
	Objekt:	0
		ant lukk
	Lagre rapport	

Sjekk rapportfila. Hvis det er feil i WinMap-basen er det ikke sikkert alle objektene er blitt eksportert. Søk opp objekter som har gitt feilmelding, rediger å ta en ny eksport til SOSI.

Nb! Etter å ha oppdatert et geografisk område, kan det være lurt å kjøre SOSI-kontroll på dette området før du går videre til neste. Du lager først et geografisk filter som inneholder flatene og grensene du har redigert. Deretter eksporterer du objektene i filteret til SOSI.

Eksempel på SOSI-eksport av objekter i et geografisk filter: Velg (merk) først flatene som skal være med i filteret. Klikk deretter på knapp 🙀 i verktøylinja for geografisk filter.

I SOSI-eksport: Hak av for *Bruk geografisk filter*.

Resultat: Kun objektene i filteret eksporteres til SOSI (Her: 2 flater med tilhørende grenser).

				_		~
t i starten på SOSI-fila						
- Koor	dinatsystem —					
	Nord	Øst				
Fra	6978302	420222	m			/ <u>*-H</u> ∓
Til	6978956	421274	m			
Origo	6978302	420222	m			
System kode Enhet Enhet for høyder			\rightarrow	\square		
22 💌 0.01 💌 0.01 💌						
	Høyde ref.	Dybde ref. F	risel ref.			/ ⊽ui≞ <
				1 7 1		
Høydetype 🔽 Kli pp mot områd e						
- 🛛 🔽 🔽 Bruk geografisk filter			\			
1				/		
NORSK INSTITUTT FOR KOKEDOK TOT WITH Map – Frakoblet ajourhold - Versjon 2018-10-15				Versjon 2018-10-15		
BIOGKO	NOM					

5.5. Sjekk SOSI-fil i SOSI-kontroll

SOSI-fila fra WinMap SOSI-Eksport må sjekkes i SOSI-kontroll.

SOSI-kontroll skal sjekke AR5-egenskapene hver for seg og om kombinasjonen av markslagsegenskapene (arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold), er lovlig. *Kontrollen* sjekker også geometri, topologi og flater.

Nb! Per juni 2017 mangler kombinasjonssjekk av markslagsegenskaper i *SOSI-Kontroll*. Husk derfor å sjekke kombinasjonene med *AR5-kommandoen* i WinMap. Se kapittel 5.3, (6.2.1 og 6.2.2).

SOSI-kontroll kan kjøres som et uavhengig program, men det beste er å kjøre det via kartprogrammet *SOSI-vis*.

SOSI-kontroll /SOSI-vis lastes ned gratis fra Kartverket.no. <u>www.kartverket.no/Standarder/SOSI/Programmer-og-verktoy/</u>

Når installasjonen er utført, må programmet oppdateres. Dette skjer direkte fra *SOSI-vis* med kommandoen *Versjonskontroll*. Spørsmål om *Versjonskontroll* vil automatisk komme ved første oppstart etter installasjon.

• Start *SOSI-vis* og sjekk om det finnes nye oppdateringer ved å trykke på *Start kontroll*. For nedlasting og installasjon av oppdateringer - trykk *Start*. Spørsmål om versjonskontroll vil automatisk dukke opp en gang per uke (et tidsintervall som kan endres).

Nb! Versjonskontroll kan også startes manuelt i *SOSI-vis* fra meny *Hjelp - Versjonskontroll*.



Valg av oppdateringer	22
Anbefalte oppdateringer	Start
✓ Oppdateringsprogram - Din versjon: 2011-06-03 - Ny versjon: 2015-09-18	Avbryt
SOSI-kontroll DEF-filer - Din versjon: 2013-05-13 - Ny versjon: 2016-12-02	
SOSI-vis hovedprogram - Din versjon: 2013-05-21 - Ny versjon: 2016-09-09	



Ta inn SOSI-fila , meny *Fil – Åpne filer.* Gå til *SOSI-kontroll*, meny *Kontroll – SOSI-kontroll*.



Velg metode og kontroll.

Info om FKB produktspesifikasjon (..*Objektkatalog FKB-AR5 4.6*) skal stå i hodet på SOSI-fila, og SOSI-kontroll vil derfor automatisk velge passende *Oppsettmetode, Produktgruppe, Produkt, Kontroller* og *Valg av kontroller*.

Nb! Det er både unødvendig og uheldig å kjøre alle kontroller. Du kan overstyre dette oppsettet ved å velge *Brukerdefinert* som kontrolltype. Å køre *Alle kontroller* tar lang tid å vil gi unødvendige advarsler på for eksempel på høydeinformasjon. Velg kontrolltype *Brukerdefinert* og velg de kontrollene som er valgt i skjermdumpet nedafor (alle kontroller minus 2.4, 2,5, 3,2, eventuelt 6 og 7). 6 og 7 (statistikk og rapport) tar lang tid å kjøre og er ofte unødvendige.

• Sett *Søkeradius dobbel geometri* så liten som mulig, dvs «*Null*». Da unngår man at tett punktregistrering og linjer som ligger nær hverandre, blir angitt som feil.

SOSI-kontroll 4.5F Dato: 25.03.2015					
Oppsettmetode	Produktspek/objektkatalog:		Katalog med DEF-filer:		
C Fritt valg av kontrollparametre	0520AR5: FKB-AR5 4.6		C:\SOSI-kontroll\Def		
Produktspek/objektkatalog fra datafil	Produktgrupper:		Kontroller		
Alle/Ingen:	Arealis datasett (sortert etter kortnavn)	*	ALLE KONTROLLER	Valg av kontroller	
052048.5	avinor		(+) 1 FORMATSJEKK (-) 2 INNHOLDSSJEKK	C Produkt	
	dsb Fagområde		2.1 Serienummer	Brukerdefinert	
	fiskeridir		2.2 Område 2.3 SOSI-nivå	C Alle	
	FKB		2.4 Nøyaktighet/enhet		
	Produkt:		2.6 SOSI-syntaks		
	FKB-Adresse Adressepunkt	<u>^</u>	(-) 3 KNUTEPUNKT 3 1 Knutepunkt/noder		
	FKB-AR5 AR5	E	3.2 Sammenslåing grupper		
	FKB-Bane Jernbane		3.3 Knyttbare punkter (+) 4 ELATEKONTROLL		
	FKB-BygnAnlegg FKB-BygnAnlegg		(+) 5 OBJEKTKONTROLL		
	FKB-Fastmerke Fastmerke		7 RAPPORTERING		
	FKB-Høydekurve FKB-Høydekurve FKB-Høydekurver Høydekurver/Terrenaform				
	FKB-Terrengform Høydekurver/Terrengform				
-	FKB-Ledning Ledning FKB-LednVA LedningsdataVa	-			
, Informasjon:		Status fremdrift av kontroller		Opsjoner	
0520AR5: Produkt FKB-AR5 funnet i følgende	produktgruppe: FKB.ini.			Vis/rediger SOSI-fil(SOS)	
				Vis kontrollrapport(TXT) Vis statistikk(1 1-1 3)	
				Slå av advarsler om blindn	oder(3.1)
				Slå av høyde i flatekontrol Benvtt objekttype i dobbel	(4.2) geometri(5.4)
		·		Slå av AVGRENSER i flatea	vgr.(5.5)
Feil:				-	
. IN O. SIST DIAKE Oppsett er benyttet					
				Søkeradius knutepunktkont	roll (m): 0
				Søkeradius dobbel geometr	
				Max, punkt i flater:	20000
					1
Advarsler:				_	
				Utfør kontroll	Version 4 5E
					Hisla
				Avbryt	Avslutt
1				Vis rapportdialog	etter avslutning
DIOGKONOMI					

Start kontrollen, knapp
 Uttør kontroll
 og avslutt kontrollen, knapp

A∨slutt

• Sjekk rapporterte feil i kartet. Se bort fra *Advarsler*!

Dobbelklikk på en og en feil i rapportvinduet og *SOSI-vis* zoomer automatisk til aktuelt objekt. Feilmeldinga "*Ikke tilslag på objekttype. Sjekk standard for produkt*" tilsier at en eller flere enkelt-egenskaper er ulovlige eller at kombinasjonen av *Arealtype, Treslag, Skogbonitet* og *Grunnforhold* er ulovlig. Bruk tabellene i kapitlene 6.2.1 og 6.2.2 for å finne feilen. For å få egenskapsinfo; Trykk på tastaturknappen *F*6.

Eksempel:

Skjermdump «1» viser feil nr 2 i kontrollrapporten.

F6-tast gir egenskapene til flata (skjermdump «2»). Vha.tabell med lovlige egenskapskombinasjoner ser man at kombinasjonen er ulovlig. Forutsatt at *Artype* 21 (fulldyrka) er riktig, er 31 (barskog) ulovlig egenskapsverdi for *Artreslag*.



Rapporten kan tas inn senere fra meny *Kontroll – SOSI-kontroll rapport*.

• Rett feila i WinMap. Eksporter til SOSI på nytt og kjør ny *SOSI-Kontroll*.



6. VEDLEGG - EGENSKAPSKODER I AR5

Se også <u>AR5 klassifikasjonssystem</u>

6.1. Klassifikasjon av AR5grenser

Vanlige AR5grenser kodes som objekttype *ArealressursGrense*. AR5grensene skal også kodes med arealressursavgrensningstype – *Aravgrtype*.

Aravgrtype - kode	Aravgrtype - forklaring
4206	AR5grense mot annet arealressurskartlagt areal
7200	AR5grense mot samferdselsområde
9300	AR5grense mot ikke kartlagt område
9111	AR5grense for lagringsenhet
3310	AR5grense mot isbre
3000	AR5grense mot vann

De fleste AR5grensene avgrenser arealressurskartlagte areal på begge sider. *Aravgrtype* = 4206 vil derfor være den kodeverdien som skal benyttes mest. Men grenser mot for eksempel vatn eller veg, kodes hhv. som *Aravgrtype* 3000 eller 7200.

Nb! Fiktive AR5grenser gis objekttype *ArealressursGrenseFiktiv* og brukes kun for å dele flater som ellers blir veldig store og vanskelig å håndtere i verktøyet. Kommunen vil svært sjelden ha behov for å kode grenser som *ArealressursGrenseFiktiv* i kontinuerlige ajourhold.



6.2. Klassifikasjon av AR5flater

Alle AR5flater kodes som objekttype *ArealressursFlate*. Flatene skal også kodes med klassifikasjonssystem – *Arkartstd*.

For AR5 versjon 4.6 er kun *AR5* lovlig klassifikasjonssystem.

Arkartstd-kode	
AR5	

Hver AR5flate skal deretter klassifiseres iht. klassifikasjonssystemet og gis verdi for hver av de fire AR5-egenskapene:

Egenskap – korttekst	Egenskap - fulltekst
Artype	ArealressursArealtype
Artreslag	ArealressursTreslag
Arskogbon	ArealressursSkogbonitet
Argrunnf	ArealressursGrunnforhold



6.2.1. AR5 – Egenskaper

Oversikt over AR5-egenskapene finnes i tabell 1 i rapporten *AR5 klassifikasjonssystem* (06/2014),

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2440173

Oversikten finnes også som en «huskelapp» i et format som egner seg til bruk i felt,

Den lastes ned herfra:

Arealtype	Treslag	Skogbonitet	Grunnforhold
= 21 Fulldyrka jord	★ 31 Barskog	Særs høy	E 45 Organisk jordlag
Щ 22 Overflatedyrka jord	O ₃₂ Lauvskog	H _{Høy} 14	Jorddekt
III 23 Innmarksbeite	Blandingsskog	M 13 Middels	
着 30 Skog	U 39 Ikke tresatt	L 12 Lav	▲ 42 Fjell i dagen
▼ 50 Åpen fastmark	∼ 98 Ikke relevant	i 11 Impediment	A 41 Blokkmark
=60 Myr	- 99 Ikke registret	∼ 98 Ikke relevant	46 Konstruert
Sa mferdsel			 ∼ 98 Ikke relevant
bb 11 Bebygd			– 99 Ikke registret



6.2.2. AR5 – Lovlige kombinasjoner

Det finnes 106 lovlige kombinasjoner av egenskapene *Artype*, *Artreslag*, *Arskogbonitet* og *Argrunnforhold*.

20 kombinasjoner beskriver jordbruksarealet (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite). Tabell med alle kombinasjoner finnes i *<u>FKB-AR5 produktspesifikasjon</u>*.

Eksempel – utdrag av tabellen med bebygd, samferdsel og jordbruksareal.

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: FKB-AR54.6

Vedlegg C – Tabell over lovlige egenskapskombinasjoner

Det er følgende 106 lovlige kombinasjoner av egenskapsverdiene for Arealtype, Skogbonitet, Treslag og Grunnforhold. Lovlige kombinasjoner kan kontrolleres med SOSI-kontroll.

ARTYPE	ARTRESLAG	ARSKOGBON	ARGRUNNF	BETEGNELSE
11	98	98	98	Bebygd
12	98	98	98	Samferdsel
21	98	98	44	Fulldyrka jord
21	98	98	45	Fulldyrka myr
22	98	98	43	Overflatedyrka grunnlendt
22	98	98	44	Overflatedyrka jord
22	98	98	45	Overflatedyrka myr
23	31	98	43	Innmarksbeite med barskog på grunnlendt
23	31	98	44	Innmarksbeite med barskog
23	31	98	45	Innmarksbeite med barskog på myr
23	32	98	43	Innmarksbeite med lauvskog på grunnlendt
23	32	98	44	Innmarksbeite med lauvskog
23	32	98	45	Innmarksbeite med lauvskog på myr
23	33	98	43	Innmarksbeite med blandingsskog på grunnlendt
23	33	98	44	Innmarksbeite med blandingsskog
23	33	98	45	Innmarksbeite med blandingsskog på myr
23	39	98	43	Innmarksbeite uten skog på grunnlendt
23	39	98	44	Innmarksbeite uten skog
23	39	98	45	Innmarksbeite uten skog på myr
23	99	98	43	Innmarksbeite på grunnlendt
23	99	98	44	Innmarksbeite
23	99	98	45	Innmarksbeite på myr



- 50 -

7. VEDLEGG - METADATA

Utenom AR5-egenskapene som er beskrevet i kapittel 6, skal AR5flater og AR5grenser ha tilleggsinformasjon, såkalt metadata.

Se også i <u>AR5 klassifikasjonssystem</u>

7.1. Kvalitet

Alle AR5flater og AR5grenser skal ha egenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. Til dette benyttes egenskapen *Kvalitet* som deles inn i *Målemetode, Nøyaktighet* og *Synbarhet*.

MÅLEMETODE

Bruk standard SOSI-koder for Målemetode. Se SOSI-dokumentasjon for alle mulige målemetoder.

Målemetode - kode	Målemetode – generell forklaring i SOSI
15	Utmål fra objekt
45	Digitalisert på skjerm fra ortofoto
81 Nb!	Frihåndstegning på kart
91	GNSS kodemåling, relative målinger
92	GNNS kodemåling, enkle målinger
96	GNNS fasemåling RTK

Vanlige målemetoder for AR5grenser

Nb! Målemetode 81 betyr for AR5:

Markslagsgrense digitalisert fra manus som er utarbeidet i felt av fagfolk.

Hvordan man lager manuskart er beskrevet i egen veileder som du finner her.



Ved digitalisering av markslagsgrenser fra et usikkert grunnlag (verken fra *manuskart* eller registreringer ved *feltbefaring*), skal målemetode 82 benyttes:

Målemetode - kode	Målemetode – generell forklaring i SOSI
82	Digitalisert direkte på skjerm

Det er unntaksvis at denne målemetoden skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig.

Vanlige målemetoder for AR5flater, dvs. metoder for klassifisering av markslag

Målemetode - kode	Målemetode – generell forklaring i SOSI
45	Digitalisert på skjerm fra ortofoto
81 Nb!	Frihåndstegning på kart

Målemetode 45 betyr for AR5: Markslag klassifisert ved tolking i ortofoto.

Nb! Målemetode 81 betyr for AR5:

Markslag klassifisert i felt av fagfolk (Se link til veileder Manuskart på forrige side.)

Ved klassifisering av flater fra et usikkert grunnlag (verken *manuskart* eller *feltbefaring*), skal målemetode 82 benyttes:

Målemetode - kode	Målemetode – generell forklaring i SOSI
82	Digitalisert direkte på skjerm

Det er unntaksvis at denne målemetode 82 skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig.

NØYAKTIGHET

Nøyaktighet settes både på AR5grenser og på AR5flater, men det er kun på grenser *Nøyaktighet* har mening. På flater settes standardverdien «1» for å unngå at egenskapen står i «null».

Nøyaktighet på grenser viser "nøyaktigheten" i cm som aktuell målemetode vil gi på godt definerte detaljer i terrenget. Det er ikke nødvendig å sette en individuell nøyaktighet på hver enkelt AR5grense så lenge grunnlag og metode er uendret.

Kravet til «nøyaktige» AR5grenser er 200cm. Det er unødvendig å gi *Nøyaktighet* bedre enn *200*.



SYNBARHET

Synbarhet nyttes for å angi registreringssikkerhet på AR5grenser og egenskapsnøyaktighet på AR5flater. Identifisering av AR5-objektene krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi usikkerhet bare i tilfeller hvor man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering.

Registreringssikkerhet for AR5grenser deles i to klasser:

Sikker: Synbarhet = 0. AR5grensa kan trekkes etter synlige skiller i terrenget, eller fastlegges med normal sikkerhet i gradvise overganger mellom arealer med ulike egenskaper. Det vil ikke være mulig å trekke en vesentlig riktigere AR5grense sjøl om man oppsøker stedet i felt med riktig måleutstyr.

Svært usikker registrering: Synbarhet = 3. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper har ikke vært mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente. Hva som man bør forvente må sees i sammenheng med hvilke arealklasser som er involvert.

Praktisering av registreringssikkerhet:

Ved registrering i felt av fagfolk med rimelig nøyaktig måleutstyr, er hovedregelen å kode registreringen som *Sikker. Svært usikker registrering* skal benyttes <u>minst mulig</u> og i hovedsak når det er et forbedringspotensiale, for eksempel ved registrering i et dårlig ortofoto eller ved registrering utført av en ukyndig person. *Svært usikker registrering* kan være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og NIBIO), om at registreringen kan og bør forbedres.

Egenskapsnøyaktighet for AR5flater deles i to klasser:

Sikker: Synbarhet = 0. Arealets egenskaper er bestemt med normal sikkerhet ved hjelp av relevante observasjoner og datakilder.

Svært usikker klassifisering: Synbarhet = 3. Man har ikke hatt til rådighet nødvendig informasjon til å bestemme arealets egenskaper med normal sikkerhet.

Praktisering av egenskapsnøyaktighet:

Ved klassifisering av markslag i felt av fagfolk skal <u>alltid</u> egenskapsnøyaktigheten settes til *Sikker* **(**hvis man ikke har vært nødt til å slurve).

Svært usikker klassifisering benyttes <u>minst mulig</u> og <u>kun</u> når det er et forbedringspotensial i metode og kompetanse, for eksempel ved tolking fra et mørkt og utydelig område i ortofoto.

Svært usikker klassifisering skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og NIBIO), om at egenskapsnøyaktigheten kan (og bør) forbedres ved bruk av en annen og bedre metode!





KVALITET – EKSEMPEL

AR5grense – eksempel 1:

KVALITET	•
MÅLEMETODE	45 [Digitalisert på skjerm fra ortofoto]
NØYAKTIGHET	200
SYNBARHET	0 [Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget]

Digitalisert fra et "godt" ortofoto. I bildet er det tydelig overgang (grense) mellom to ulike arealer. Derfor Synbarhet o - *Sikker registrering*.

AR5grense – eksempel 2:

KVALITET	
MÂLEMETODE	81 [Frihåndstegning på kart]
NØYAKTIGHET	200
SYNBARHET	0 [Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget]

Digitalisert fra et manus som er laget i felt av fagfolk.

AR5grense – eksempel 3:

KVALITET	
MÅLEMETODE	82 [Direkte innlagt på skjerm]
NØYAKTIGHET	600
SYNBARHET	3 [Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell]

Digitalisert fra et usikkert grunnlag (ikke manus laget i felt av fagfolk). Derfor målemetode 82.

Nøyaktighet 600 og Synbarhet 3 forsterker usikkerheten ved registreringa.

AR5flate – eksempel 1

B KVALITET	
MÂLEMETODE	81 [Frihåndstegning på kart]
NØYAKTIGHET	1
SYNBARHET	0 [Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget]



AR5flate – eksempel 2:

KVALITET	
MÂLEMETODE	45 [Digitalisert på skjerm fra ortofoto]
NØYAKTIGHET	1
SYNBARHET	3 [Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell]

Klassifisert fra ortofoto. Det er vanskelig å se hvilket markslag det er på arealet. For å være sikker må klassifisering utføres i felt.

Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering.

7.2. Dato

Tilfelle 1

Nye AR5flater og nye AR5grenser gis samme Datafangst- og Verifiseringsdato. Eksisterende flater som har endret markslag, skal også gis samme *Datafangst-* og *Verifiseringsdato*. Endret markslag betyr at minst en av de 4 klassifiseringsegenskapene (arealtype, Treslag, skogbonitet, grunnforhold), er endret.

Er registreringene utført med ortofoto som grunnlag, skal *Datafangstdato* og *Verifiseringsdato* settes til fotograferingsdatoen. Er registreringene utført fra manuskart laget i felt, skal *Datafangstdato* og *Verifiseringsdato* være datoen da registreringene ble gjort.

Andre dato-typer skal <u>ikke</u> benyttes, de er blant annet forbeholdt automatiske systemrutiner i forvaltningsverktøyene.

Eksempel:

Bruk bare Datafangstdato og Verifiseringsdato, se bort fra datotypen Oppdateringsdato.

DATAFANGSTDATO	20.07.2007	
VERIFISERINGSDATO	20.07.2007	
OPPDATERINGSDATO	03.11.2010 12:18	

Tilfelle 2

AR5grenser og AR5flater som sjekkes (verifiseres) i felt uten at det er behov for endringer, gis bare ny *Verifiseringsdato*. *Datafangstdato* skal <u>ikke</u> endres, men beholdes slik den er.

Nb! Når kommunen verifiserer ved befaring i felt skal *Målemetode* 81 og *Opphav* (kommunenummer) også legges inn i tillegg til ny *Verifiseringsdato*.

Eksempel: Et areal blir sjekket i felt 3.11.2010. Forrige klassifiseringa fra 2007 er fortsatt riktig. Det er ikke behov for endringer. Derfor er opprinnelig *Datafangstdato* 20.07.2007 beholdt.

DATAFANGSTDATO	20.07.2007
VERIFISERINGSDATO	03.11.2010



7.3. Opphav

Når kommunen endrer eller lager nye AR5grenser og AR5flater, skal objektene kodes med *Opphav* er lik kommunenummer.

Eksempel:

Her viser *Opphav* «1018» at endringa er utført av kommune 1018, Søgne i Vest-Agder.

ArealressursFlate egenskaper	
Generelt Egenskaper	
Navn	Verdi
ID	27508
NAVNEROM	http://data.geonorge.no/SFKB/FKB-AR5/so
VERSJONID	2016-11-03 07:47:06.430000
MÁLEMETODE	81: Frihåndstegning på kart
NØYAKTIGHET	1
SYNBARHET	0: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
OMRÂDEID	
ORIGINALDATAVERT	
KOPIDATO	
PRODUKT	FKB-AR5
VERSJON	4.5 20140301
UNDERVERSJON	
ARTYPE	23: Innmarksbeite
ARTRESLAG	99: Ikke registrert
ARSKOGBON	98: Ikke relevant
ARGRUNNF	44: Jorddekt
ARKARTSTD	AR5: AR5
VERIFISERINGSDATO	10.08.2016
DATAFANGSTDATO	10.08.2016
OPPDATERINGSDATO	03.11.2016 07:47
OPPHAV	1018

AR5grenser og AR5flater oppdatert av NIBIO i periodisk ajourhold, har Opphav *NIBIO*, mens Veg og vann som kommer direkte fra FKB-datasettene, har Opphav hhv. *FKB-Veg* og *FKB-Vann*.

7.4. Ident

Alle objekter i SFKB har unik identifikasjon (Navnerom/Lokalid) Egenskapene er innført for å kunne synkronisere Ar5 mellom forskjellige databaser. WinMap gir automatisk ident til nye objekter.

Eksempel

NAVNEROM	http://data.geonorge.no/SFKB/FKB-AR5/so	
LOKALID	guid {181A340B-4E79-4E37-8672-E63F355C	;60D3}}



7.5. Informasjon

Areal NIBIO tror er feilklassifisert, men som NIBIO ikke greier å klassifisere i periodisk ajourhold, blir «merket» i AR5-basen.

Merkinga er gjort for at kommunen lett skal finne arealene i AR5 for gjennomgang og oppretting i sitt kontinuerlige ajourhold.

NIBIO legger inn en tekst i egenskapen INFORMASJON på areal som kommunen må sjekke: "NIBIO tror arealet kan være klassifisert feil. Kommunen må sjekke arealet".

Rutine for å legge inn INFORMASJON på areal

Mot slutten av det periodiske ajourholdet vil kommunen bli invitert til et avklaringsmøte via nettet.

Her vil en del prioriterte areal bli klassifisert direkte med hjelp fra kommunen.

Areal som krever klassifisering i felt, blir merket med INFORMASJON.

Kommunen får tilsendt et regneark med info om arealene (gnr/bnr, koordinater, forklaring m.m.) for at de skal være lette å finne.

Hvordan skal kommunen sjekke og rette areal med INFORMAJON?

NIBIO tilbyr kommunen et nettmøte etter at det periodiske ajourholdet er ferdig. På møtet viser NIBIO prinsippene for retting av arealer med INFORMASJON.

Tegneregler

Se tegneregler for INFORMASJON i kapittel 8.



8. VEDLEGG - TEGNEREGLER

8.1. Tegneregler for AR5-ajourhold

Bibliotekfila *AR5_Bibliotek_Ajourhold_ååååmmdd.mdb* inneholder tegnforklaring for ajourhold av AR5 i WinMap. Biblioteket oppdateres «i rykk og napp» og lastes ned fra

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerligajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true

Per 15.10.2018 er *AR5_Bibliotek_Ajourhold_20170601.mdb* gjeldene bibliotek.

<u>Generelt</u>

- Tegnforklaringa er inndelt i forskjellige grupper.
 Vær spesielt oppmerksom på data som tegnes i gruppe OBS.
- Det benyttes farger for å skille på egenskaper. Fargen på «vanlige» AR5grenser viser *Opphav* og registreringssikkerhet (*Synbarhet*), mens grenser mot hav, ferskvann og veg alltid tegnes med samme farge uavhengig av egenskaper.
- AR5flater kan tegnes med forskjellige farger (flatefyll) for å vise *Opphav* og klassifiseringssikkerhet (*Synbarhet*).
- Symboler for egenskapene *Artype, Artreslag, Arskogbon* og *Argrunnf* tegnes med svart farge i hver Ar5flate i målestokk lik og større enn 1:2500.

Se flere detaljer om tegnereglene på de neste sidene.



Objekttype	Opphav	Sikkerhet	Farge	Linje/
				Symbol
ArealressursGrense	NIBIO	Sikker	Brun	
Aravgrtype 4206				
ArealressursGrense	NIBIO	Svært usikker	Rosa	
Aravgrtype 4206		registrering		
ArealressursGrense	Kommune	Sikker	Grønn	
Aravgrtype 4206				
ArealressursGrense	Kommune	Svært usikker	Mørk blå	
Aravgrtype 4206		registrering		
ArealressursGrense	Alle	Alle	Lys rød	
Aravgrtype 7200				
ArealressursGrense	Alle	Alle	Lys blå	
Aravgrtype 3000				
ArealressursGrense	Alle	Alle	Svart	
Aaravgrtype 9300, 9111, 3310				
ArealressursGrenseFiktiv	Alle	Alle	Svart .	
ArealressursFlate	Alle	Alle	Svart	<u> </u>
signatur4 symboler i rekke				
ArealressursFlate	NIBIO	Sikker	Brun 60%	
		klassifisering	transparent	
ArealressursFlate	NIBIO	Svært usikker	Rosa 60%	
		klassifisering	transparent	
ArealressursFlate	Kommune	Sikker	Grønn 60%	
		klassifisering	transparent	
ArealressursFlate	Kommune	Svært usikker	Blå 60%	
		klassifisering	transparent	



8.2. Tegneregler for gruppe OBS



<u>Flate med informasjon</u>

Rødt flatefyll viser AR5flater med Informasjon.

NIBIO vil informere kommunen hvordan disse skal sjekkes og rettes når et periodisk ajourhold er ferdig.

Se også kapittel 7.5



ArealressursFlate egenskaper ?	
nerelt Egenskaper	
Navn	Verdi
<u>ID</u>	1397
NAVNEROM	http://data.geonorge.no/SFKB/FKB-AR5/so
VERSJONID	2018-08-22 11:46:12.901000
MÅLEMETODE	45: Digitalisert på skjerm fra ortofoto
NØYAKTIGHET	1
SYNBARHET	0: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
OMRÂDEID	
ORIGINALDATAVERT	
KOPIDATO	
PRODUKT	FKB-AR5
VERSJON	4.5 20140301
UNDERVERSJON	
ARTYPE	30: Skog
ARTRESLAG	32: Lauvskog
ARSKOGBON	13: Middels
ARGRUNNF	44: Jorddekt
ARKARTSTD	AR5: AR5
VERIFISERINGSDATO	16.08.2018
DATAFANGSTDATO	16.08.2018
OPPDATERINGSDATO	22.08.2018 11.46
OPPHAV	0631
PROSESS_HISTORIE	
INFORMASJON	NIBIO tror arealet kan være klassifisert feil. Kommunen må sjekke arealet



Svært usikkert jordbruksareal

Rosa flatefyll viser jordbruksareal som er Svært usikkert klassifisert.

NIBIO vil informere kommunen spesielt om *Svært usikkert Innmarksbeite* (Artype=23 og Synbarhet=3) når et periodisk ajourhold er ferdig.



<u>Grense har feil Synbarhet</u>

Stiplet, svart linje viser at grensa mangler Synbarhet eller at verdien kan være ulovlig.

ARSKOGBON

ARGRUNNF

OPPHAV

ARKARTSTD

DATAFANGSTDATO

OPPDATERINGSDATO

VERIFISERINGSDATO 17.08.2016



💠 Grense har feil Synbarhet egenskaper 🛛 ?		
Generelt Egenskaper		
Navn	Verdi	
<u>ID</u>	39561	
NAVNEROM	http://data.geonorge.no/FYSAK	
VERSJONID		
MÅLEMETODE	81: Frihåndstegning på kart	
NØYAKTIGHET	200	
SYNBARHET		
OMRÂDEID		

98: Ikke relevant

44: Jorddekt

AR5: AR5

10.08.2004

NIBIO

22.08.2018 11.46

